



1. Öppna Windows Live Mail. Är detta första gången du öppnar Live Mail så startas Kontoguiden automatiskt. Om detta är fallet, hoppa över det nästkommande steget och gå direkt till steg 3.
2. Klicka på knappen Lägg till e-postkonto i menyn till vänster.

 Lägg till ett e-postkonto



Lägg till ett e-postkonto

Ange e-postkontoinformation nedan:

E-postadress: [Skaffa ett kostnadsfritt e-postkonto](#)

Lösenord: Kom ihåg lösenordet


Hur ska ditt namn visas i meddelanden som skickas från det här kontot?

Visningsnamn:
Exempel: John Smith

Konfigurera serverinställningarna för e-postkontot manuellt.

Next Cancel

3. Skriv i e-postadress och lösenord från de papper som du fick med ert webhotell-abonnemang. Skriv i önskat visningsnamn och se till att Konfigurera serverinställningarna för e-postkontot manuellt längst ned är ibockat. Klicka på Nästa/Next.



Lägg till ett e-postkonto

[Var hittar jag information om e-postservern?](#)

Information om server för inkommande e-post _____

Servern för inkommande e-post är en -server.

Server: Port:

Den här servern kräver en säker anslutning (SSL)

Logga in med:

Inloggnings-ID (om annat än e-postadressen):

Information om server för utgående e-post _____

Server: Port:

Den här servern kräver en säker anslutning (SSL)

Servern för utgående e-post kräver autentisering

Next Cancel


4. På Server längst upp (POP3) skriver du pop3.hbw.se. Inloggnings-ID står i papprena ni har fått från oss som Användarnamn. Server längst ner ska vara smtp.hbw.se. Ändra Port längst ned från 25 till 26, bocka i Servern för utgående e-post kräver autentisering. Klicka Nästa/Next.
5. Klicka Avsluta/Finish.

Nu skall mailen fungera. Går det att ta emot mail, men ej skicka. Följ följande instruktioner:

1. I menyn till vänster, högerklicka på det e-postkonto du just skapat. Symbolen ser ut som ett kuvert följt av kontonamnet. I menyn väljer du därefter Egenskaper.

Foretag (anders)


2. I fönstret som öppnas, gå in på fliken Servrar.



3. Bocka av längst ner Servern kräver autentisering. Ändra server för utgående e-post (SMTP) från smtp.hbw.se till din internetleverantörs SMTP-server (se lista nedan). Gå sedan in på fliken Avancerat.

Skulle er internetleverantör ej finnas med på listan eller det fortfarande inte fungerar att skicka mail ber vi dig kontakta er internetleverantör.

3	smtp.tre.se
Bredbandsbolaget	smtp.bredband.net
Com Hem	mailout.comhem.se
Glocalnet	smtp.glocalnet.net
Spray	smtp.spray.se
Tele2	smtp.tele2.se
Telenor	smtp.telenor.se
Telia	mailout.telia.com



4. Ändra Serverportnummer för Utgående e-post (SMTP) från 26 till 25. Klicka därefter OK.